

# VNC клиент с автолагоном, вариант 2

Полноэкранный [VNC](#) клиент с автоматическим входом в систему (автолагоном). Обеспечивается автоматическое подключение в режиме киоска.

Для подключения к серверу используется пароль. Вариант без пароля описан [здесь](#).

## Сервер

Запуск [x11vnc](#) с паролем.

Он выполняется [IceWM](#) при создании сессии пользователя.

Вставьте в скрипт запуска [IceWM](#) строку:

[startup](#)

```
(sleep 2s; x11vnc -q -forever -shared -bg\  
-passwdfile /usr/local/etc/x11vnc.pwd\  
-nomodtweak -capslock -display :0\  
)&
```

Формат файла паролей описан [здесь](#).

## Клиент

Дисплейный менеджер [LightDM](#) выполняет автоматический вход в систему (автологон) от имени пользователя <user>

Вставка в файл настройки [LightDM](#):

[/etc/lightdm/lightdm.conf](#)

```
[SeatDefaults]  
autologin-user=<user>  
autologin-user-timeout=3
```

Режим киоска обеспечен настройками [IceWM](#).

Скрипт запуска [IceWM](#), в свою очередь, вызывает скрипт запуска [TigerVNC](#):

[/home/user/.icewm/startup](#)

```
#!/bin/bash  
  
(/usr/local/sbin/vnc.sh)&
```

Скрипт запуска [TigerVNC](#) с паролем:

[/usr/local/sbin/vnc.sh](#)

```
#!/bin/bash
```

```
xtigervncviewer -MenuKey "" -FullScreen <pc-master> -passwd /usr/local/etc/vncclietnt.pwd  
pkill icewm-session  
pkill -u$(whoami)
```

В файле /usr/local/etc/vncclietnt.pwd должен лежать хеш пароля, а не сам пароль.

Создать хеш можно командой:

```
x11vnc -storepasswd ПАРОЛЬ /usr/local/etc/vncclietnt.pwd
```

Примечание: если на клиенте не установлен [x11vnc](#), то создайте файл с хешем пароля на сервере и перенесите файл на машину-клиент.

IP-адрес <pc-master> задан в файле:

[/etc/hosts](#)

```
10.10.0.128      <pc-master>
```

[https://sysadminmosaic.ru/vnc\\_autologon\\_client/variant2](https://sysadminmosaic.ru/vnc_autologon_client/variant2)

2023-03-25 18:10

