

Сброс root пароля в Debian при физическом доступе к консоли

1. При запуске в меню **GRUB** выбираем загрузку в однопользовательский режим (single user), он может называться режим восстановления (recovery mode) и нажимаем клавишу **E**
2. С помощью клавиш **↑** **↓** перемещаемся по тексту и находим строку с загрузкой, пример:

```
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=2f9b6cbb-e65d-484b-ba7d-37d684802cf6 ro single
```

3. Заменяем режим монтирования корневой файловой системы на **rw** (чтение/запись), добавляем

```
init=/bin/sh
```

пример:

```
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=2f9b6cbb-e65d-484b-ba7d-37d684802cf6 rw single  
init=/bin/sh
```

4. Нажимаем **Ctrl+X** для загрузки.
5. Меняем пароль:

```
passwd root
```

6. Выполняем перезагрузку при помощи клавиш **Ctrl+Alt+Del**.

Ссылки

[Debian сброс root пароля](#)

https://sysadminmosaic.ru/debian/reset_root_password

2020-05-09 16:01

