

VNC клиент с автологом

Полноэкранный [VNC](#) клиент с автоматическим входом в систему (автологом). Обеспечивается автоматическое подключение в режиме киоска.

Вариант с паролем описан [здесь](#).

Сервер

Дисплейный менеджер [LightDM](#) вызывает скрипт для запуска [x11vnc](#).

Вставьте в файл настройки [LightDM](#):

[/etc/lightdm/lightdm.conf](#)

```
[SeatDefaults]
greeter-setup-script = /usr/local/sbin/x11vnc.sh
```

Скрипт запуска [x11vnc](#):

[/usr/local/sbin/x11vnc.sh](#)

```
#!/bin/bash

/usr/bin/x11vnc -q -capslock -forever -shared -bg -display :0
exit 0
```

Клиент

Дисплейный менеджер [LightDM](#) выполняет автоматический вход в систему (автологон) от имени пользователя <user>

Вставка в файл настройки [LightDM](#):

[/etc/lightdm/lightdm.conf](#)

```
[SeatDefaults]
autologin-user=<user>
autologin-user-timeout=3
```

Режим киоска обеспечен настройками [IceWM](#).

Скрипт запуска [IceWM](#), в свою очередь, вызывает скрипт запуска [TigerVNC](#):

[/home/user/.icewm/startup](#)

```
#!/bin/bash

(/usr/local/sbin/vnc.sh)&
```

Скрипт запуска [TigerVNC](#):

[/usr/local/sbin/vnc.sh](#)

```
#!/bin/bash

xtigervncviewer -MenuKey "" -FullScreen <pc-master>
pkill icewm-session
pkill -u$(whoami)
```

IP-адрес <pc-master> задан в файле:

[/etc/hosts](#)

```
10.10.0.128      <pc-master>
```

http://sysadminmosaic.ru/vnc_autologon_client/vnc_autologon_client

2023-03-25 13:42

